## ShareLine ご契約者様向け インターネット接続設定ガイド Windows 7版

※セットアップ前に、「ShareLine 登録証」をご用意下さい。

| 〒577-0015 大阪府<br>長田三丁目5番11号  | 東大阪市  | 免 行 日<br>お客様番号  | 0000年00月00日<br>00000000  | ]   |
|--|---|---|--|-----|
| ShareLine 様  |   | 想コムテク株式会社<br>〒517-0115大阪府東大<br>IP-Watasek Shared, Iso<br>TEL(パーゲイRA)0120-<br>月尾日~合曜日(10-10)<br>FAX、08-0704-3118<br>support@shared line.jp | と<br>超示 長男3丁目5集11号<br>1%(142)-<br>449-755<br>(177.00)<br>00ttp://www.sharel(ss.jp) |     |
| 1  | と 鉄 証   | 1   |  |     |
| P-Network ShareLineに接続<br>ご登録内容をご確認ください<br>※バスワードは暗艇番号にあ<br>登録証の再免行は、別途1.<br>申込から6ヶ月間は解約で: | はするための大切な書類です。<br>ヘ。<br>いたるものです。逆難・紛失されるこ<br>050円 (税込)が必要です。<br>きませんので、ご了承下さい。                    | -<br>とないよう、管理に!   | #十分ご注意下さい。   |     |
| 登録情報   |   |   |  |     |
| ■契約情報<br>  |   |   |  | , . |
| ■ご利用開始日■ご契約内容  | 0000/00/00 ■ご<br>ADSL対応ブラン  | (時世間) 日   | 0000/00/00   |     |
| ■設定情報  |   |   |  |     |
| ■接続アカウント   | Sample@ioadsl ei、 5j:<br>読み / ス・ニ・エ・・・・<br>・・・・ユス ・、 く・ト・エス<br>ス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Eル・イー・アットマ<br>・エイチ・エイ・ア・  | ーク・アイ・オー・エイ<br>ール・イー・エル・アイ・エ   |     |
| ■接続バスワード   | Sample<br>勝称:L、ベ・エイ・エム・ピー・:   | ニル・イー]  |  |     |
| ■DNSサーバアドレス  | ブライマリ: 210.224.163.3<br>セカンダリ: 210.224.163.4<br>※遺常は、「サーバから自動取得」                                  | を選択してください。  |  |     |
| ■固定IPアドレス  | -   |   |  |     |
| ■固定IPアドレス<br>接続アカウント   | -   |   |  |     |
| ■固定IPアドレス<br>接続バスワード   | -   |   |  |     |
| 書体見本 (この書類のアカウ)  | ウント、パスワードは、以下の書体を   | 使用して作成してい   | ± 4 . )  | 1   |

## Windows 7設定手順

※画面はサンプルです。お客様の環境により、イメージと違う場合があります。

- ① Windows「スタート」ボタンを押します。
- ② [コントロールパネル]を選択します。



 「ネットワークの状態とタスクの表示」を 選択します。



 ④「新しい接続またはネットワークのセット アップ」を選択します。



次ページへ続く

- 「インターネットに接続します」を選択します。
- ⑥ [次へ]をクリックします。



⑦「ブロードバンド(PPPoE)」を選択します。

| ⓒ ∞ インターネットへの接続   |       |
|---|-------|
| どのような方法で接続しますか?   |       |
| ⑦ → ブロードバンド (PPPoE)( <u>B</u> )<br>ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します |       |
| ダイヤルアップ( <u>D)</u><br>ダイヤルアップ モデムまたは ISDN を使用して接続します。                   |       |
| 違択についての説明を表示します   |       |
|   | キャンセル |

次ページへ続く

8 ユーザー名、パスワード、このパスワードを記憶する、接続名の確認入力の項目を設定します。
 ※TERFを発展し、名店日を入たします。

※下記の表を参照し、各項目を入力します。

| ユーザー名                           | パスワード               | パスワード<br>を記憶する | 接続名       |  |
|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| 登録証記載の<br>「接続アカウント」             | 登録証記載の<br>「接続パスワード」 | チェック           | ShareLine |  |
| ※ユーザー名・パスワード:全て半角(大文字・小文字の区別はあり |                     |                |           |  |

⑨ [次へ]をクリックします。

| <ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| インターネット サービス プロパイダー (ISP) の情報を入力します         ユーザー名(以):         パスワード(P):         パスワード(P):         リたワードの文字を表示する(S)         マのパスワードを記憶する(B)         ShareLine         このオブションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。         ⑨       他の人がこの接続を使うことを許可する(A)         ISP がありません | 🚱 🔹 インターネットへの接続                |   |
| ユーザー名(山):<br>パスワード(史):<br>振続名( <u>N</u> ):<br>このオブションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を<br>使えるようになります。<br>● ■ 他の人がこの接続を使うことを許可する( <u>A</u> )<br>ISP がありません   | インターネット サービス プロバ               | イダー (ISP) の情報を入力します   |
| /(スワード(P):<br>□ /(スワードの文字を表示する(S)<br>□ /(スワードの文字を表示する(S)<br>□ この/(スワードを記憶する(R)<br>ShareLine<br>このオプションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を<br>使えるようになります。<br>◎ □ 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)<br>ISP がありません   | ユーザー名( <u>U</u> ):             | Sample@ioadsl.shareline.jp  |
| □ パスワードの文字を表示する( <u>S</u> )<br>□ このパスワードを記憶する( <u>R</u> )<br>□ このパスワードを記憶する( <u>R</u> )<br>□ たのオブションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を<br>使えるようになります。<br>■ 他の人がこの接続を使うことを許可する( <u>A</u> )<br><u>ISP がありません</u>   | パスワード( <u>P</u> ):             | •••••   |
| <ul> <li>接続名(№):</li> <li>このオブションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。</li> <li>● □ 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)</li> <li>ISP がありません</li> </ul>   |                                | <ul> <li>□ パスワードの文字を表示する(<u>S</u>)</li> <li>☑ このパスワードを記憶する(<u>R</u>)</li> </ul> |
| このオブションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を<br>使えるようになります。   | 接続名( <u>N</u> ):               | ShareLine   |
| ◎ □ 他の人がこの接続を使うことを許可する(A) ISP がありません  | このオプションによって、この:<br>使えるようになります。 | コンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を  |
| <u>ISP がありません</u>   | 😵 📄 他の人がこの接続を使う                | ことを許可する( <u>A</u> )   |
|   | <u>ISP がありません</u>              |   |
|   |                                | <ol> <li>(9) 接続(C) キャンセル</li> </ol>   |

10 右画面が表示されますので、「スキップ」
 や「キャンセル」はしないで下さい。



- 接続が成功すると、「インターネットに接続されています」と表示されます。
- 12 [閉じる]をクリックします。



以上で、設定は終了です。