1. [アップルメニュー]-[システム環境設定]をクリックします。



2. [ネットワーク]をクリックします。



0	ネットワーク	
▶ すべてを表示		٩
ネットワーク	環境 🖌 自動	
O Ethernet 《 www www www www water with the second secon	ネットワーク環境を編集 状況: ケーブル未知	接続
● 外部モデム 構成されていません	Ethernet にク 対側に接続さ	ーフルが接続されていないか、ケーフルの反 れている装置が応答していません。
● PPPoE 未接続	IPv4 の構成: DHCP サー	バを使用
● FireWire 🍲	IP アドレス:	
⊖ AirMac 📀	ルーター:	
	DNS サーバ:	
	検索ドメイン: 任意の名	称
+ - 0-		詳細 ?
n		

4. [+]をクリックします。

完了

5. [名称未設定]に[任意の名称]で入力し、[完了]をクリックします。

ネットワーク環境 自動 任意の名称	
+ - *-	
	完了

6. 左側のメニューにある[Ethernet]をクリックします。 [IPv4の構成]-[PPPoE サービスを作成]をクリックします。

 ● ○ ● ○ ● すべてを表示 	ネットワーク	٩
ネットワーク: ● Ethernet (い) ● FireWire 会話 ● AirMac 会	環境: <u>自動</u> 状況: 状況不明 お使いのネ IPv4 の構成 IP アドレス DHCP サ DHCP サ BOOTP + サブネットマスク ルーター: 切 DNS サーバ PPPOE サ 検索ドメイン:	 ットワーク接続の状況が不明です。 ーバを使用 ケーバを使用(アドレスは手入力) サーバを使用
+ - \$.		(詳細) (?)
🗾 変更できないようにするに	はカギをクリックします。 アシス	スタント) (元に戻す) (適用)

7. [サービス名]は[任意の名称]と入力し、[完了]をクリックします。

使用する PPPoE サービスの名前をここに入力します。		
サービス名:	任意の名称	
	(キャンセル) (完了)	

8. 左側メニューの[任意の名称]をクリックします。

下記の表を参照し、各項目を入力します。 [詳細]をクリックします。

0	ネット	ワーク	
▲ ▶ すべてを表示			٩
ネットワーク現	現境: 自動		•
● Ethernet 接続 ● PPPoE 未接続	状況:	未接続	
● FireWire 未接続	PPPoE サービス名:	任意の名称	
e AirMac 📀	アカウント名:	xxx@xxx.jp	
	パスワード:	 ✓ パスワードを記憶 接続 	
+ - 0-	ジーバーェニメ 🗹	PPPoE の状況を表示	詳細?
📔 変更できないようにするには	はカギをクリックします。	(アシスタント) (元に戻す 適用

PPPoE サービス名	任意の名称で入力
アカウント名	接続アカウントを入力
パスワード	接続パスワードを入力
パスワードを記憶	パスワードを保存したい場合はチェックする

9. [PPP]をクリックします。各項目を任意で選択し、[OK]をクリックします。

PPPoE	TCP/IP DNS WINS プロキシ PPP
	 ✓ 必要なときに自動的に接続 □ 接続を続けるために 30 分おきにメッセージを表示
	□ 接続解除までの待機時間: 30 分
	■ ユーザかログアワトするときに接続を解除 ✓ ユーザアカウントを切り替えるときに接続を解除
	☑ PPP エコーパケットを送信
	□ 詳細なログを作成
?	(キャンセル) OK

0 0	ネットワ	ーク	
▲ ▶ すべてを表示			٩
ネットワークヌ	環境: 自動		•
⊖ Ethernet 全→	状况: :	未接続	
● PPPoE 余级税			
● FireWire 未接続 ^{全全}	PPPoE サービス名:	任意の名称	
⊖ AirMac 📀	アカウント名:	xxx@xxx.jp	
	7,29-6:	✔ バスワードを記憶	
	(接続	
+ - 0-	☑ メニューバーに Р	PPPoE の状況を表示	詳細 ?
2010 変更できないようにするに	はカギをクリックします。	(アシスタント)	元に戻す 適用

10. [適用]をクリックし、画面を閉じます。設定完了です。

接続方法

1. メニューバーの[<...>(Ethernet)]-

[``ネットワーク"環境設定を開く]をクリックします。



∠. [接続]を	クリックします。		
00		ネットワーク	
	べてを表示		٩
	ネットワーク	環境: 自動	:
⊖ Ethernet 接続	~~ >	状況: 未接続	
● PPPoE 未接続	<u>~</u>		
⊖ FireWire 未接続	<u>``</u>	PPPoE サービス名: 任意の名称	
⊖ AirMac 入	?	アカウント名: xxx@xxx.jp	
		バスワードを記憶 接続	
+ - 0-		☑ メニューバーに PPPoE の状況を表示	詳細 ?
きで更変 🧾	ないようにするに	はカギをクリックします。 アシスタント) 元に戻す 適用

0 0	ネットワーク	
▲ ▶ すべてを表示		٩
ネットワーク 9 PPPoE (の)	環境: 自動 	
● Ethernet 《**》	接続時間: 00:00:06 IP アドレス: 58.88.57.72	送信: 2000000000000000000000000000000000000
● FireWire _{未接続} ● AirMac 入 중	PPPoE サービス名: 任意の名称 アカウント名: xxx@xxx.jp	
	バスワードを記憶 接続解除	
+ - 0-	✓メニューバーに PPPoE の状況を表示	(詳細)?
📔 変更できないようにするに	はカギをクリックします。 アシスタント) 元に戻す 適用

3. [状況]が[接続]になり、接続時間がカウントされると接続完了です。

切断方法

1. メニューバーの[<...>(Ethernet)]-[``ネットワーク"環境設定を開く]をクリックします。



2. [接続解除]をクリックします。

 ○○ ● すべてを表示 	ネットワーク	Q	
ネットワーク	景境: 自動	•	
 PPPoE 接続 Ethernet 接続 FireWire 未接続 AirMac 入 	状況: 接続 接続時間: 00:01:04 IP アドレス: 58.88.57.72 PPPoE サービス名: 任意の名称 アカウント名: xxx@xxx.jp パスワード: ・・・・・・ √パスワードを記憶 接続解除	送信: ====================================	
+ - ☆・ ■ 変更できないようにするに	✓ メニューバーに PPPoE の状況を表示 はカギをクリックします。 アシスタント…	詳細 ?	

#