Share メールセットアップガイド (Windows Live メール版)

※「Share メール登録証」を用意して下さい。 (設定に必要です)



٦

	〒577-0015 大阪府 長田三丁目5番11号	東大殿市	発行日 0000年00月00日 お客様番号 000000019 超コムテク体式会社 #377-015人販売未大販売長約7185番11号 F57-015人販売未大販売長約7185番11号 F56 F54.015人販売未入販売長約7185番11号 F56 月曜日~金曜日(10:00~17:00) F56 F54.015-0118 sapport@shareline.jp(http://www.shareline.jp)				
	ShareLine 様						
	4	と 禁 証					
**	バスワードは暗証番号に; 登録証の再発行は、別途! 申込から6ヶ月間は解約で 鉄情報	あたるものです。盗難・紛失されること; , 050円 (税込)が必要です。 ;きませんので、ご了承下さい。	ないよう、管理には	十分ご注意下さい。			
	契約情報						
	■ご利用開始日	0000/00/00	求開始日 (0000/00/00			
	■ご契約内容	Shareメール					
	メールアドレス	Sample@shareline.jp					
•	■受信メール アカウント	Sample 読み:[エス・エー・エム・ビー・エル	• I–]				
•	■送信メール アカウント	Sample@shareline.jp 読み:[エス・エー・エム・ビー・エル・エー・アットマーク・エス・エイチ・エイ ・アール・イー・エル・アイ・エヌ・イー・ドット・ジェイ・ビー]					
•	■送受信パスワード	Sample 読み:[エス・エー・エム・ピー・エル・エー]					
	■受信メールサーバ (POPサーバ)	pop.shareline.jp					
•	■送信メールサーバ (SMTPサーバ)	smtp.shareline.jp					

書体見本(この言類のアカウント、バスワードは、以下の書体を使用して作成しています。) 数字:0123456789 アルファベット:abcdefghijkImnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- ① Windows Live メールを起動し、「アカ ウント」を選択します。
- ② [電子メール]をクリックします。

🗇 送信済みアイテム - Windows Live メール									
	<u></u> ₩−₽	フォルダー	表示①	アカウント					
 (すう) (すう)	ーニュース グループ 作成	@ プロパティ							
	· -								

- ③「電子メールアドレス」に登録証の メールアドレスを入力します。
 - 「パスワード」に登録証の送受信 パスワードを入力します。
 - 「パスワードを保存する」に チェックを入れます。

「表示名」に任意の名称を入力します。

④ [次へ]をクリックします。

電子メール アドレス: Sample@shareline.jp 新レくメール アドレスを作成する方はごちら パスワード: ・・・・・ ジノパスワードを保存する(B) 表示名: 任意の名称 この電子メール アカウントを既定にする。 ■ 手動でサーバー設定を構成する(C)	Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmall Gmail などが利用可能です。
---	---

- ⑤ サーバー情報の項目を入力します。
 - ・受信サーバー情報
 「サーバーのアドレス」に登録証の
 受信メールサーバを入力します。
 - ・送信サーバー情報
 「サーバーのアドレス」に登録証の
 送信メールサーバを入力します。

「ポート」に「587」を入力します。 ※通常、送信メールのポート設定 部分は「25」となっております

⑥ [次へ]をクリックします。

ӯ Windows Live メール	X
サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またに	オットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー清報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: ポート: [pop.shareline.jp] 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)	送信サーバー清報 サーバーのアドレス: ポート: smtp.shareline.jp 587 ロセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>B</u>) 認証が必要(<u>A</u>)
次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名: test	
	5 キャンセル 戻る 次へ

次ページへ続く

⑦「完了」をクリックします。



2.送信ポート設定

- ①「アカウント」を選択します。
- ② [プロパティ]をクリックします。
- 「このサーバーは認証が必要」に チェックを入れます。
- ④ [設定]をクリックします。

 ⑤「次のユーザー名とパスワードで ログオンする」にチェックを入れる。

> 「ユーザー名」に登録証送信の 送信アカウントを入力します。

「パスワード」に登録証の送受信 パスワードを入力します。

「パスワードを保存する」に チェック入れます。

⑥ [OK]をクリックします。





