新規設定

1. Mail 4.1 を起動します。



2. はじめて Mail 4.1 を起動した場合には、[ようこそ Mail へ] 画面が表示されます。 下記の表を参照し、各項目を入力します。[続ける] をクリックします。



3. [特定のメールアドレスのメールサーバを検索中...] と表示されますので、

[キャンセル] をクリックします。

ようこそ	E Mail へ
ようこそ Mail ヘ メールアカウントを はじめに、次の情報 氏名: メールアドレス: パスワード:	設定する手順をご案内します。 を入力してください: 任意の名称 xxx@xxx.jp ・・・・・
? (キャンセル)	戻る 続ける

4. [続ける] をクリックします。

	ようこそ	Mail A
A RUNG	ようこそ Mail へ メールアカウントを言 はじめに、次の情報名 氏名: メールアドレス: パスワード:	設定する手順をご案内します。 を入力してください:
?	キャンセル	戻る 続ける

5. 下記の表を参照し、各項目を入力します。

[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
受信用	ヨ メールサーバ	
m	アカウントの種類: 🚱 POP 🛟	
25 34	説明: (オプション)	
3	受信用メールサーバ: pop.xxx.jp	
	ユーザ名: user	
Casto FR	パスワード: •••••	
CORERING		
? (++>)	マセル 戻る 続ける	
アカウントの種類	POP を選択	
受信用メールサーバ	メールアドレスの@の右側を入力	
	例)pop.xxx.jp	
ユーザ名	メールアカウントを入力	
パスワード	メールパスワードを入力	

6. [メールサーバ"~.xxx.jp"への接続を確認中...]と表示されますので、

画面が変わるまで待ちます。

ようこそ Mail へ		
	受信用メールサーバ	
3	5.552100 (200) (2	(オプション)
3	受信用メールサーバ: ユーザ名:	pop.xxx.jp user
CURERING	パスワード: *** メールサーバ** xxx.xxx.jp *^の	・・・・・・ D接続を確認中
?	キャンセル	戻る 続ける

7. [パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。] と表示されますので、[続ける] をクリックします。

	ようこそ Mail へ
	バスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。 バスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。代わりに、アカウントを手動で設定することができます。 バスワードを暗号化せずに続けますか? 手動で設定 キャンセル 続ける バスワード:
CORERINO	* user *のログインを確認中
?	キャンセル 戻る 続ける

8. [送信用メールサーバ] はメールアドレスの@の右側を入力します。

[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
	ようこそ Mail / 送信用メールサーバ 送信用メールサーバ: 意認証を使用 ユーザ名: パスワード:	(オプション) smtp.xxx.jp ▼ このサーバのみを使用
?	キャンセル	戻る 続ける

9. [メールサーバ"~.xxx.jp"への接続を確認中...]と表示されますので、 画面が変わるまで待ちます。

ようこそ Mail へ		
	送信用メールサーバ	
mm	説明:	(オプション)
ST N	送信用メールサーバ:	smtp.xxx.jp
2 2		☑ このサーバのみを使用
3	□ 認証を使用	
O FR	ユーザ名:	
	パスワード:	
16	メールサーバ* xxx.xxx.jp	"への接続を確認中
	1 Frank	
CURERINO	Theread	
?	キャンセル	(戻る) 続ける

10. [SSL (Secure Sockets Layer)を使用] はチェックしません。

[続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail イ	\sim	
AND THE RUNG	送信メールのセキュリティ SSL (Secure Socket 認証: なし	ts Layer)を使用	
?	キャンセル	戻る	続ける

11. 設定確認画面が表示されます。

入力した内容に誤りがないか確認し、[アカウントをオンラインにする] をチェックします。

[作成]をクリックします。



12. プルダウンメニューの [Mail] - [環境設定] をクリックします。



13. [アカウント] をクリックし、 左側の [アカウント] から作成したアカウントを選択して [アカウント情報] をクリックします。

[送信用メールサーバ (SMTP)] のプルダウンをクリックします。

\varTheta 🔿 🔵 🕘	アカウント
一般 アカウント RSS	
アカウント @ xxx_xxx@xx POP	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 アカウントの種類: POP 説明: xxx@.xxx.jp メールアドレス: xxx@.xxx.jp 氏名: 任意の名称 受信用メールサーバ: pop.xxx.jp マーザダ: upp
	ユーリ名: user パスワード: ••••••
	送信用メールサーバ (SMTP) : smtp.xxx.jp 🔹
	☑ このサーバのみを使用
+ -	?

14. [SMTP サーバリストを編集...] をクリックします。

なし

✓ xxx.xxx.ne.jp

SMTP サーバリストを編集...

15. サーバを選択し、[アカウント情報] をクリックします。 [サーバ名] を入力します。

说明	サーバ名 xxx.xxx.jp	使用しているアカウント xxx.xxx@xxx.xxx.jp
+ -	アカウント情報	詳細
	説明: サーバ名: smtp.xxx.jp	
0	(キャンセル OK

16. [詳細] をクリックします。下記の表を参照し、各項目を入力します。 [OK] をクリックします。

説明	サーバ名		使用しているアカ	ウント
	smtp.xxx.j	p	xxx@.xxx.jp	_
+ -				
T -		_	_	
		カウント情報 語	f細	
<u> </u>	0.77			
		オルトボートを使け	用 (25, 465, 587)	
	(1) カス・	タムポートを使用	: 587	
		(Secure Sockets	Laver)を使用	
		(Secure Society)		
	認証: パスワ	-8		
	ユーザ名: user			
10	スワード: •••••			
~				
?)		(+	ャンセル) (OK